

Transmissão Automática NF-e/NFC-e

A Tga Sistemas agora conta com a nova modalidade para emissão do documento eletrônico modelo 55/65, a transmissão automática de NF-e/NFC-e.

Configuração

No Tipo de Movimento, segue o caminho:

Identificação | Dados Fiscais | Emitir NF-e Estadual

Tipo de Movimento: 2.2.02-NF-e de Vendas

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Faturamento Gera Movimento de Venda Impressão

Identificação Itens Estoque Tabelas Valores Financeiros Transporte Campos Livres

Código: 2.2.02 Descrição: NF-e de Vendas ☐ Inativo Copiar Movimento

Tipo de Operação E/S: Saída Modelo Documento Fiscal: 55-Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Tipo de Utilização:

Emitir NF-e Estadual

- Emitir Manualmente
- Emitir Automaticamente**
- Não Emitir

☐ Estorno (Devolução Avaliada)

☐ Desativar Vendedor no XML

☐ Emitir NFS-e Municipal

☐ Emitir Cupom Fiscal ECF

☐ Emitir CF-e/SAT

Envio de Email

Mensagem:

☐ Gerar Escrituração Fiscal (EFD)

☐ Gerar Ajuste Pis/Cofins na EFD

Fis - Identificação Fis - Natureza Fis - Conhecimento de Transporte Fis - Tributação - Item Fis - Tributação - Movimento

Características Emitente/Destinatário Dados Fiscais Data Funcionário Representante Pagamento Integrações Outros Dados

No campo "Emissão de NF-e Estadual" foi criado 3 novas opções de escolha ref. aos tipos de Emissão das NF-e da empresa. **Emissão Automática, Emissão Normal e Não Emitir.**

Emissão Automática: Selecionado essa opção, ao salvar o movimento de NF-e, surgirá uma mensagem: 'Deseja transmitir a NF-e agora? '. Escolhendo a opção *SIM*, o sistema transmitirá automaticamente a NF-e sem a necessidade de entrar na tela do "Gerenciador de NF-e".

Obs.: Caso ocorrer algum erro na inconsistência dos dados para validação da NF-e, será necessário entrar no gerenciador para realizar novamente a emissão.

Emissão Normal: Esse parâmetro se faz necessário marcar para a emissão de NF-e, no entanto, após salvar o movimento é preciso entrar na tela do "Gerenciador de NF-e" para realizar a transmissão da NF-e.

Obs. Após a atualização do sistema com a versão 18.4.02, o parâmetro segue como default "Emissão Normal" para os tipos de movimentos com que já estavam devidamente configurados para emissão de NF-e.

Não Emitir: Não realiza a emissão dos documentos eletrônicos.

Obs. Após a atualização do sistema com a versão 18.4.02, o parâmetro segue como default "Não Emitir" para os tipos de movimentos não fiscais.

A Emissão automática também está disponível para a devolução no PDV, onde é possível realiza na troca de mercadorias a emissão automática da NFC-e e também da NF-e de Devolução. [Clique aqui para Documentação.](#)

Versão Documentação v18.02.02/v21.12.01
Sistemas. Todos os Direitos Reservados

Copyright © 2021 Tga

Ultima Alteração: 23/11/2021